

Gestes de base avec VoiceOver

Si VoiceOver est certainement un lecteur d'écran complet et puissant, il n'en reste pas moins qu'il peut être vraiment déroutant pour les utilisateurs néophytes de l'iPhone.

Le contenu de cette liste de commandes provient de différentes sources, notamment le site d'Apple.

À noter que cette liste concerne aussi les autres terminaux mobiles d'Apple sous iOS iPod Touch et iPad.

Navigation et lecture

- Toucher: énonce l'élément à voix haute;
- Balayer avec un doigt vers la gauche ou la droite: sélectionne l'élément suivant ou précédent;
- Balayer avec un doigt vers le haut ou le bas: varie selon le réglage du rotor de contrôle;
- Toucher avec deux doigts: arrête l'énonciation de l'élément en cours;
- Balayer vers le haut avec deux doigts: lit tout depuis le début de l'écran;
- Balayer vers le bas avec deux doigts: lit tout depuis la position où se trouve le curseur VoiceOver;
- Gratter avec deux doigts: déplacer deux doigts très rapidement en dessinant un « Z » pour faire disparaître une alarme ou revenir à l'écran précédent;
- Balayer vers le haut ou le bas avec trois doigts: fait défiler page par page verticalement;
- Balayer vers la droite ou la gauche avec trois doigts: fait défiler page par page horizontalement;
- Toucher avec trois doigts: énonce le statut de défilement (la page ou les lignes visibles) ainsi que la position du curseur de lecture à l'écran;
- Joindre 4 doigts et toucher le haut de l'écran: sélectionne le premier élément à l'écran;
- Joindre 4 doigts et toucher le bas de l'écran: sélectionne le dernier élément à l'écran.

Activation

- Toucher deux fois avec un doigt: active l'élément sélectionné;
- Toucher un élément avec un seul doigt et toucher brièvement l'écran avec un autre doigt (geste en deux temps): active l'élément sélectionné;
- Toucher deux fois avec deux doigts: permet de passer ou d'interrompre un appel, lance la lecture ou la suspend dans l'application Musique, Vidéo, YouTube, Dictaphone ou Photos, prend une photo (Appareil photo), démarre ou suspend l'enregistrement dans Appareil photo ou Dictaphone, lance ou arrête le chronomètre, débute et termine la dictée d'un texte avec Siri lorsque le clavier virtuel est affiché;
- Toucher deux fois avec trois doigts: active ou désactive la parole ainsi que les sons du lecteur d'écran;
- Toucher trois fois avec trois doigts: active ou désactive le rideau d'écran (protection contre les regards indiscrets);
- Double-tape avec deux doigts en maintenant le second tape: active l'étiqueteur d'éléments;
- Toucher trois fois rapidement l'écran avec deux doigts: active le sélecteur d'éléments.