

Personnalisation des gestes de VoiceOver

VoiceOver te permet de personnaliser des gestes pour effectuer ou simplifier certaines actions.

Nous te conseillons de personnaliser, dans un premier temps du moins, les gestes qui ne sont pas actuellement utilisés ou dont l'utilisation est rare ou très occasionnelle tels que:

- Balayer avec deux doigts de gauche à droite ou de droite à gauche;
- Toucher quatre fois avec quatre doigts;
- Toucher une fois avec quatre doigts;
- Toucher quatre fois avec quatre doigts;
- Balayer avec quatre doigts du haut vers le bas ou du bas vers le haut de l'écran.

Remarques

- Pour connaître les actions affectées aux différents gestes de VoiceOver:
 1. Ouvre les "Réglages";
 2. Clique sur "Accessibilité";
 3. Clique sur "VoiceOver";
 4. Clique sur "Commandes";
 5. Ouvre "Gestes de toucher".
- Tu as en tout temps la possibilité de réinitialiser les gestes de base par défaut de VoiceOver en cliquant sur "Réinitialiser les commandes VoiceOver" dans l'option "Commandes" dans les réglages de VoiceOver;
- Dans le cas où un geste est déjà affecté par défaut à une action, VoiceOver te demandera de confirmer la nouvelle affectation.

Quelques suggestions de personnalisation de gestes

La liste de personnalisations des gestes comptant plus de 150 options, l'École de la pomme te conseille d'utiliser le champ de recherche qui se trouve en haut à gauche de l'écran lorsque tu te trouveras dans la liste.

Comment assigner un geste personnalisé à l'option zigzag avec un balayage avec deux doigts de droite à gauche?

1. Va dans "Réglages";
2. Clique sur »Accessibilité";
3. Ouvre "VoiceOver";
4. Clique sur "Commandes";
5. Ouvre "Gestes de toucher";
6. Au-dessous de l'en-tête "Balayer deux doigts", effectue un balayage horizontal vers la droite avec un doigt, sélectionne et clique sur "Balayer avec deux doigts vers la gauche";

7. Avec des balayages horizontaux vers la droite avec un doigt dans la liste qui s'affiche, sélectionne et clique sur "Quitter";
8. Clique sur "Affecter" pour confirmer la nouvelle affectation.

Comment assigner un geste personnalisé à l'option "Aller au rotor suivant" avec un balayage avec deux doigts de gauche à droite?

1. Va dans "Réglages";
2. Clique sur »Accessibilité";
3. Ouvre "VoiceOver";
4. Clique sur "Commandes";
5. Ouvre "Gestes de toucher";
6. Au-dessous de l'en-tête "Balayer deux doigts", effectue deux balayages horizontaux vers la droite avec un doigt, sélectionne et clique sur "Balayer avec deux doigts vers la droite";
7. Avec des balayages horizontaux vers la droite avec un doigt dans la liste qui s'affiche, sélectionne et clique sur "Élément suivant du rotor";
8. Clique sur "Affecter" pour confirmer la nouvelle affectation.

Comment assigner un geste personnalisé à l'option aller au premier élément de l'écran avec un balayage avec quatre doigts du bas vers le haut de l'écran?

1. Va dans "Réglages";
2. Clique sur »Accessibilité";
3. Ouvre "VoiceOver";
4. Clique sur "Commandes";
5. Ouvre "Gestes de toucher";
6. Au-dessous de l'en-tête "Balayer trois doigts", effectue deux balayages horizontaux vers la droite avec un doigt, sélectionne et clique sur "Balayer avec quatre doigts vers le haut";
7. Avec des balayages horizontaux vers la droite avec un doigt dans la liste qui s'affiche, sélectionne et clique sur "Aller au premier élément".

Tu peux bien évidemment affecter le balayage avec quatre doigts du haut vers le bas de l'écran pour aller au dernier élément.

Comment atteindre la barre d'état avec un balayage avec deux doigts du bas vers le haut de l'écran?

1. Va dans "Réglages";
2. Clique sur »Accessibilité";
3. Ouvre "VoiceOver";
4. Clique sur "Commandes";
5. Ouvre "Gestes de toucher";
6. Au-dessous de l'en-tête "Balayer deux doigts", effectue trois balayages horizontaux vers la droite avec un doigt, sélectionne et clique sur "Balayer avec deux doigts vers le haut";

7. Avec des balayages horizontaux vers la droite avec un doigt dans la liste qui s'affiche, sélectionne et clique sur "Aller à la barre d'état";
8. Clique sur "Affecter" pour confirmer la nouvelle affectation.

Pour autant que tu aies personnalisé le geste de balayer avec quatre doigts vers le bas pour atteindre le dernier élément, il te suffira d'effectuer un balayage avec deux doigts du bas vers le haut pour connaître l'heure, puis un balayage avec quatre doigts du haut vers le bas pour connaître l'état de ta batterie.