

# Utiliser VoiceOver sur l'iPhone avec un clavier externe Apple

Si tu utilises un Magic Keyboard avec l'iPhone, tu peux utiliser des raccourcis clavier.

## Disposition des touches

- À gauche et à droite de la touche Espace: touche Commande;
- À gauche et à droite de la touche Commande: touche Options;
- À gauche de la touche Commande sur la gauche du clavier: touche Contrôle.

La touche VoiceOver (VO) consiste à enfoncer en même temps les touche Contrôle et Option.

## Commandes VoiceOver au clavier

Tu peux contrôler VoiceOver à l'aide de combinaisons de touches.

- Activer l'Aide VoiceOver: VO + K;
- Désactiver l'Aide VoiceOver: Esc.;
- Sélectionner l'élément suivant ou précédent: VO + Flèche droite ou VO + Flèche gauche;
- Activer l'élément sélectionné: VO + Barre d'espace;
- Ouvrir le menu contextuel: VO + Maj + M;
- Lire depuis la position actuelle: VO + A;
- Lire à partir du haut: VO + B;
- Mettre en pause ou reprendre la lecture: Contrôle;
- Copier le dernier texte énoncé dans le presse-papiers: VO + Maj + C;
- Rechercher du texte: VO + F;
- Activer ou désactiver l'énonciation: VO + S
- Accéder à l'écran d'accueil: VO + H;
- Aller à la barre d'état: VO + M;
- Ouvrir le centre de notifications: VO + M), puis Option + Flèche haut;
- Ouvrir le centre de contrôle: VO + M), puis Option + Flèche bas;
- Ouvrir spotlight: Option + Flèche haut;
- Ouvrir le sélecteur d'app: VO + H + H;
- Ouvrir le sélecteur d'élément: VO + I;
- Modifier l'étiquette de l'élément sélectionné: VO + /;
- Commencer, arrêter ou interrompre une action: VO + Trait d'union;
- Balayer vers le haut ou le bas: VO + Flèche haut ou VO + Flèche bas;
- Faire tourner le rotor vers la gauche ou la droite: VO + Commande + Flèche gauche ou VO + Commande + Flèche droite;
- Ajuster le réglage indiqué par le rotor: VO + Commande + Flèche haut ou VO + Commande + Flèche bas;
- Verrouiller l'écran: VO + Maj + F11;
- Revenir à l'écran précédent: Esc.

## Navigation rapide à l'aide des touches fléchées

Active Navigation rapide pour contrôler VoiceOver à l'aide des touches fléchées.

- Activer ou désactiver Navigation rapide: Flèche gauche + Flèche droite;
- Sélectionner l'élément suivant ou précédent: Flèche droite ou Flèche gauche;
- Sélectionner l'élément précédent ou suivant indiqué par le rotor: Flèche haut ou Flèche bas;
- Sélectionner le premier ou le dernier élément: Contrôle + Flèche haut ou Contrôle + Flèche bas;
- Ouvrir un élément: Flèche haut + Flèche bas;
- Faire défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite: Option + Flèche haut, Option + Flèche bas, Option + Flèche gauche, Option + Flèche droite;
- Ajuster le rotor: Flèche haut + Flèche gauche ou Flèche haut + Flèche droite.

Navigation rapide avec une touche pour la navigation web

Pour parcourir rapidement une page web, active Navigation rapide (VO + Q), puis appuie sur des touches du clavier pour accéder à des types d'éléments particuliers, tels que des titres ou des liens. Pour passer à l'élément précédent, maintiens la touche Maj enfoncée lorsque tu appuies sur une touche correspondant au type d'élément.

- En-tête: H;
- Lien: L;
- Champ de texte: R;
- Bouton: B;
- Contrôle de formulaire: C;
- Image: I;
- Tableau: T;
- Texte statique: S;
- Repère ARIA: W;
- Liste: X;
- Élément du même type: M;
- Sous-section de niveau 1: 1;
- Sous-section de niveau 2: 2;
- Sous-section de niveau 3: 3;
- Sous-section de niveau 4: 4;
- Sous-section de niveau 5: 5;
- Sous-section de niveau 6: 6.

## Modification de texte

Utilise les commandes ci-dessous. La fonctionnalité Navigation rapide doit être désactivée pour modifier du texte. VoiceOver lit le texte à mesure que tu déplaces le curseur.

- Avancer ou reculer d'un caractère: Flèche droite ou Flèche gauche;

- Avancer ou reculer d'un mot: Option + Flèche droite ou Option + Flèche gauche;
- Monter ou descendre d'une ligne: Flèche haut ou Flèche bas;
- Se rendre au début ou à la fin de la ligne: Commande + Flèche gauche ou Commande + Flèche bas;
- Se rendre au début ou à la fin du paragraphe: Option + Flèche haut ou Option + Flèche bas;
- Se rendre au paragraphe précédent ou suivant: Option + Flèche haut ou Option + Flèche bas;
- Se rendre en haut ou en bas du champ de texte: Commande + Flèche haut ou Commande + Flèche bas;
- Sélectionner du texte en déplaçant le curseur: Maj + l'une des commandes de déplacement du curseur décrites plus haut;
- Sélectionner la totalité du texte: Commande + A;
- Copier, couper ou coller le texte sélectionné: Commande + C, Commande + X ou Commande + V;
- Annuler ou rétablir la dernière modification: Commande + Z ou Maj + Commande + Z.